

Sömnadsbeskrivning Omlottklänning (53 "Sommar – modedocka 29 cm")



www.meretesyr.se

Välj ett stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

Du behöver också 6 mm brett kardborreband (eller en liten tryckknapp) och en bit mellanlägg.

Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.
www.meretesyr.se



1. Du skall ha dessa mönsterdelar.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar. Den minsta delen är en infodring som är klippt av mellanlägg.

Kjoldelen:



3. Nu skall kjoldelen fällas. Ett tips är att sy en rynkråd (raksöm med 3.5 mm stygnlängd) ett par millimeter från kanten. Syftet med rynkråden är att göra det lättare att fälla utan att det blir "knöligt".



4. Dra sedan i de övre trådarna (en på varje sida om slitsen) och fördela rynkorna jämnt.




5. Vik en 10 mm bred fäll. Fäst med nålar.



6. Sy med raksöm ca 7 mm från kanten. Sy gärna med matchande tråd (jag har annan färg för att det skall synas på bilderna).
Dra bort rynkrådarna om du vill, det går också bra att låta dem vara kvar.
Pressa.

Överdelen:




7. Lägg den icke-glansiga sidan av infodringen mot rätan på överdelen. Nåla fast.



8. Sy med raksöm 7 mm från kanten.



9. Trimma ner sömsmånen så att det blir ett par millimeter kvar.



10. Vräng plagget. Nåla. (Pressa INTE.)




11. Sy raksöm (eller en liten sicksack) 1 mm från kanten.



12. Så här skall det se ut på avigsidan nu.



13. Trimma ner mellanlägget så att det blir ett par millimeter kvar utanför sömmen.
Pressa.



14. Markera dubbla fällbredden, dvs 14 mm, vid ärmhålen (på avigsidan av tyget).



15. Klipp många ca 3 mm långa jack runt ärmhålen.



16. Vik ner sömsmånerna så att kanten kommer jäms med markeringarna. Fäst med limpenna (en speciell limpenna för sömnad som försvinner i tvätten).
Pressa gärna.



Närbild.



17. Sy en elastisk söm, t ex förstärkt raksöm (eller en liten sicksack), någon millimeter från kanten.



Så här skall det se ut på avigsidan nu.



18. Trimma ner sömsmånen så att det blir ett par millimeter kvar.



19. Dubbelvik plagget med rätsidan inåt och fäst ihop med limpenna.



20. Sy ihop med elastisk söm.



21. Trimma ner sömsmånerna så att det blir ett par millimeter kvar.



22. Pilla isär sömsmånerna och fäst ner med limpenna.

Sy ihop överdel och kjoldel:



23. Markera mitt på överdel och kjoldel med en knappnål.



24. Lägg överdel och kjoldel räta mot räta och nåla ihop.
På kjoldelen skall 7 mm sticka ut på varje sida.



25. Sätt i flera nålar.



26. Sy ihop med förstärkt raksöm eller annan elastisk söm (t ex en liten sicksack).



27. Trimma ner sömsmånen så det blir ett par millimeter kvar.



28. Vik in fällarna framtill. Fäst med limpenna.



29. Sy fast med en söm någon millimeter från kanten.



30. Sy fast en liten tryckknapp eller en bit kardborreband enligt bild.



31. Färdigt!

